





Manual de Configuración Servidor “Ingeniería” en Outlook 2010.

Abrimos el programa de Outlook en este caso es la versión 2010.


Para agregar una cuenta damos click en el icono “*Archivo*” y seleccionamos la opción de “*Información*” en ella nos mostrará la opción de “*Configuración de cuenta*”.



De la ventana que nos aparecerá, seleccionamos la opción “*Nuevo*”



Ahora debemos palomear la opción que se encuentra hasta el final con la que le indicaremos que la configuración la realizaremos manualmente.




A continuación se selecciona la primera opción.



Ahora debemos de proporcionar los datos que se nos solicitan. Y dar clic en "**Más configuraciones**".



Una vez que hayamos llenado todos los campos seleccionaremos el botón de ***"Más configuraciones"***. En la ventana que nos aparece seleccionamos la pestaña de ***"Servidor de salida"*** y seleccionamos las opciones que se encuentran en la imagen.



Ahora en la pestaña ***"Avanzadas"*** palomeamos la opción que dice ***"Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)"***.

En la parte de ***"Usar el siguiente tipo de conexión cifrada"*** seleccionamos la opción de automático.



Configuración de correo electrónico de Internet

General | Servidor de salida | Conexión | Avanzadas

Números de puerto del servidor

Servidor de entrada (POP3): 995 Usar predeterminados

☒ Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)

Servidor de salida (SMTP): 25

Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: Autom.

Tiempo de espera del servidor

Corto Largo 1 minuto

Entrega

☒ Dejar una copia de los mensajes en el servidor

☒ Quitar del servidor después 14 días

☐ Quitar del servidor al eliminar de 'Elementos eliminados'

Aceptar Cancelar

Si queremos dejar una copia en el servidor seleccionamos esta pestaña. Esto es importante si configuramos la cuenta en Outlook en diferentes máquinas.



Damos clic en el botón ***“Aceptar”*** y nos regresara a la ventana en la que estábamos anteriormente y ahora verificamos que esté seleccionada la opción ***“Probar configuración de la cuenta haciendo clic en el botón Siguiente”*** para poder comprobar que todo esté bien.

Cambiar cuenta

Configuración de correo electrónico de Internet
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

Información sobre el usuario
Su nombre:
Dirección de correo electrónico:

Información del servidor
Tipo de cuenta:
Servidor de correo entrante:
Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión
Nombre de usuario:
Contraseña:
☒ Recordar contraseña
☐ Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Configuración de la cuenta de prueba
Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red.)

☒ Probar configuración de la cuenta haciendo clic en el botón Siguiente

Damos clic en **Siguiente>**

Nos aparecerá el siguiente anuncio:


Advertencia de seguridad de Internet

El servidor al que está conectado está utilizando un certificado de seguridad que no se puede comprobar.

Se procesó correctamente una cadena de certificados, pero termina en un certificado de raíz no compatible con el proveedor de confianza.

¿Desea continuar utilizando este servidor?

Solo se damos que **sí**.



Cerramos esta ventana nos mostrará la ventana donde solo debemos de dar ***“Finalizar”***.

